


UNIS S/W를 SQL Server에서 사용하기

UNIS program은 기본 데이터베이스로 Microsoft Access Database(MDB)를 사용합니다. MDB를 사용하지 않고 SQL Server를 사용하기 위해서는 먼저 UNIS s/w와 함께 제공되는 SQL Script 파일을 이용하여 SQL Server에서 database를 생성한 후 다음과 같이 ODBC 설정을 하여야 합니다.

설치 CD의 SetODBC.exe를 실행 합니다.



Name:

Data source를 가리키는데 사용할 이름을 입력합니다. "UNIS" 기본 값을 유지 합니다.

Server:

연결할 SQL Server를 지정합니다.

Port number:

연결할 SQL Server의 접속 port를 입력합니다. SQL Server의 기본 접속 port는 1433 입니다. 만일 접속 port를 변경한 경우 변경된 접속 port를 입력합니다.

Default database:

기본 데이터베이스 이름을 입력합니다.

[OK] 버튼을 눌러 설정을 마칩니다.

변경된 configuration 적용을 위하여 시스템을 재시작 하거나 UNIS 관련 서비스 프로그램을 재시작 합니다.

서비스 프로그램 재시작을 위해 제어판->관리도구->서비스를 실행합니다.

UDBServerService 와 UNIS_Server 서비스를 중지 후 다시 시작합니다.